

BSP-RM for Windows

通常通りの起動を試みてください。
起動しない場合はB S P@ラインまでご連絡ください。

ダウン時にBSP-RMへ格納中のレポートがあった場合は、BSP-RMクライアントよりレポートインデックス (RI) の「格納ステータス」をご確認ください。
格納ステータスが「異常終了」の場合、再度格納してください。
ダウン時にBSP-RMから出力中、配信中のレポートがあった場合は、BSP-RMクライアントよりレポートインデックス (RI) の「出力ステータス」をご確認ください。
出力ステータスが「未出力」「異常終了」の場合、再出力、再配信してください。

BSP-RM for UNIX / Linux

以下のファイルが残存している場合は削除してください。
先頭が . のファイルは単に ls コマンドでは表示されないため、必ず ls -al でご確認ください。

- /tmp/BSP/.abas*
- \${BSPRM_ROOT}/temp/.bspfifo*

BSP-RM Server で postmaster が起動していない場合は、以下のファイルを削除してください。

- /tmp/.s.PGSQL.xxxx
- \${PGHOME}/data/postmaster.pid

上記ファイル削除後、通常通りの起動を試みてください。
起動しない場合はB S P@ラインまでご連絡ください。

ダウン時にBSP-RMへ格納中のレポートがあった場合は、BSP-RMクライアントよりレポートインデックス (RI) の「格納ステータス」をご確認ください。
格納ステータスが「異常終了」の場合、再度格納してください。
ダウン時にBSP-RMから出力中、配信中のレポートがあった場合は、BSP-RMクライアントよりレポートインデックス (RI) の「出力ステータス」をご確認ください。
出力ステータスが「未出力」「異常終了」の場合、再出力、再配信してください。